■Office Outlook 2016 メール設定

「コントロールパネル」より
 【ユーザーアカウント】 をクリック。



2 一覧より 【メール】 をクリック。



3 メール設定画面にて 【追加】 をクリック。

全般				
(203	ンピューターにセットアッ	プされたプロファイ	IL(O):	
				A.
				4
追加(D)	副除(E)	7四/1元(11)	$\exists\xi^{i} \!=\! (V)_{i \in I}$	
	utlook の起動時に修	使用するプロファイル	L:	
Microsoft O	the second se			
Microsoft O 〇 使用す ④ 営に使	るプロファイルを選択す ヨするプロファイル(U)	ବ(P)		
Microsoft O 〇 使用す ④ 常に使	るプロファイルを選択す 用するプロファイル(U)	ବ(P)		¥
Aicrosoft O)使用す ・ 常に使け	るプロファイルを選択す 用するプロファイル(U)	ବ(P)		1

4 プロファイル名 入力(なんでも可) を入力し 【OK】 をクリック。



5 アカウントの追加。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(主導設定(M)を選択し 【次へ(N)>】をクリック。

アカウントを手動で設定する	か、または他の種類のサーバーに接続します。	×.
○ 電子メール アカウント(A)		
名前(9):	例: Eijī Yasuda	
電子メール、アドレィス(E);	例:eiji@contosa,com	
パスワード(P);		
ハスリートの確認人力(丁):	インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください	
●) 自分で電子メールやその他の)サードスを使うための設定をする (手動設定)(M)	
	- < 戻司()	B) 次へ(N) > キャンセル
POP または IM	AP(P)を選択し、「次へ(N)>】 をクロック	
POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック	0
POP または IM アカウントの追加	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック	•
POP または IM アカウントの追加 ナービスの選択	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック	•
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 〇 Microsoft Ex Exchange アカ 〇 Outlook.com Outlook.com	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AR(P)	•
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 〇 Microsoft Ex Exchange アカ 〇 Outlook.com Outlook.com 〇 POP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) PP 電子メール アカウントに接続します	° स्
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com のutlook.com の POP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) IP 電子メール アカウントに接続します	° स्
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ Outlook.com Outlook.com のutlook.com のUtlook.com	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) P 電子メール アカウントに接続します	° ₹
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com のutlook.com のUtlook.com のUtlook.com	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) P 電子メール アカウントに接続します	•
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com のutlook.com の IPOP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) P 電子メール アカウントに接続します	•
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com の Utlook.com の POP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) PP 電子メール アカウントに接続します	•
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com のutlook.com の POP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) P 電子メール アカウントに接続します	o T
POP または IM アカウントの追加 サービスの選択 の Microsoft Ex Exchange アカ の Outlook.com のutlook.com のUtlook.com の POP または IM POP または IM	AP(P)を選択し、【次へ(N)>】 をクリック change Server または互換性のあるサービス(M) ウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスしま または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします AP(P) P 電子メール アカウントに接続します	° ₹₹

6 ユーザー情報の登録。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	ひまわり たろう	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお
電子メール アドレス(E):	himawari_tarou@himawarin	します。
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	mai.himawarinet.ne.jp	☑ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)
送信メール サーバー <mark>(</mark> SMTP)(O):	mai.himawarinet.ne.jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		◉ 新しい Outlook データ ファイル(W)
アカウント名(U):	himawari_tarou	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード(P):	*****	参照(S)
⊡ パス	ワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	2 詳細設定(M).

1 【ユーザー情報】

「名前」:相手に送信した際に表示される名前
 「電子メールアドレス」:*****@himawarinet.ne.jp
 【サーバー情報】
 「アカウントの種類」: POP3 を選択
 「受信メールサーバー」: mail.himawarinet.ne.jp
 「送信メールサーバー」: mail.himawarinet.ne.jp
 【メールサーバーへのログオン情報】
 「アカウント名」:******

「パスワード」:アカウント登録用紙に記載されているパスワード

】【詳細設定(M)】をクリック。

下記の項目を確認する。設定が違う場合は設定を変更する。
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
送信サーバー (SMTP)(0): 25
使用する暗号化接続の種類(C): なし 🗸
をいうカ ※サーバーのタイムアウトは3分程度に設定。 配信
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

【OK】をクリック。

POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	1 Alexandre
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの理類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー(SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U):	ひまわり たろう himawari_tarou@himawarin POP3 マ mai.himawarinet.ne.jp mai.himawarinet.ne.jp	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。
フレリー(ド). ⑦パス: □ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	ードを保存する(R) 横されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	3 詳細設定(M) く 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

【次へ(N)】をクリック。

テレてください。	中止(S)
	閉じる(C)
状況	
完了	
完了	
	テ してください。 状況 完了 完了

すべてのテストの状況が完了と表示されれば、メールの設定完了です。 【閉じる】をクリック。

アカウントの追加	
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する(S)	ສແດງສາຕ່າງໄດ້ເອັສແດ(ລາ)
Equ.	

【完了】をクリックしてメール設定が完了します。

メールソフトを起動してメール送受信を確認ください。